Outlook 設定 imap 收信

1. 開啟 Outlook

2. 按一下[**檔案**]選單，然後選取[**帳戶**]或[**帳戶設定...**]

3. 在[**電子郵件**] 頁籤上，按一下[**新增**]



4. 在[**自動帳戶設定**]對話視窗，請選擇[**手動設定伺服器及其他伺服器類型**] ，然後按[**下一步**]

5. 在**[選擇服務]**對話視窗，請選擇**[電子郵件帳戶]** ，然後按**[下一步]**
再選擇**[網際網路電子郵件]** ，然後按**[下一步]**



6. **[網際網路郵件設定]**對話視窗的各欄位設定請參閱下表

使用者資訊	
您的名稱	輸入姓名
電子郵件地址	輸入 完整電子郵件地址 (包含 @mail.cjcu.edu.tw 或 @mailst.cjcu.edu.tw)
伺服器資訊	
帳戶類型	imap
內送郵件伺服器	imap.gmail.com
外寄郵件式服寄	smtp.gmail.com
登入資訊	
使用者名稱	輸入 完整電子郵件地址 (包含 @mail.cjcu.edu.tw 或 @mailst.cjcu.edu.tw)
密碼	輸入 密碼

7. 設定完上述資料後，請點擊**[網際網路郵件設定]**對話視窗的**[其他設定]**
   - 點選**[外寄伺服器]**頁籤，將**[我的外寄伺服器需要驗證]**打勾
   - 點選**[進階]**頁籤，將**[內送伺服器]**下方的**[此伺服器需要加密連線]**打勾，並確認**[內送伺服器]**後方的數字為 993 再將**[外寄伺服器]**後方的數字改為 465，並將**[使用下列加密連線類型]**改為 SSL
   - 設定完畢請按**[確定]**





8. 完成相關系統設定之後，請點選**[下一步]**，程式將進行**[測試帳戶設定]**
   測試完成，請點選**[關閉]**，並點擊下一個視窗的**[完成]**，完成設定







9. 在確認**[電子郵件]** 頁籤出現剛剛設定的帳號後，點擊**[關閉]**，完成所有的設定作業